

Docs / Windows / 製造 / 桌上型電腦製造 /



REAgentC 命令列選項

發行項 • 2022/05/14 • 1 位參與者



本文內容

[REAgentC 語法](#)

[/setreimage](#)

[/enable](#)

[/disable](#)

[/boottore](#)

[/setosimage](#)

[/info](#)

[/setbootshellink](#)

[相關主題](#)

您可以使用 REAgentC.exe 工具來設定 Windows 復原環境 (Windows RE) 開機映射和推入按鈕重設修復映射，以及管理修復選項和自訂專案。您可以在離線 Windows 映像或正在執行的 Windows 作業系統上執行 REAgentC 命令。

ⓘ 注意

如果您使用 Windows PE 2.x、3.x 或 4.x 來設定離線安裝的復原，您必須使用 Windows 評定及部署套件 (Windows ADK) 之 [復原] 資料夾中的 Winrecfg.exe 檔案。Winrecfg.exe 僅支援 REAgentC.exe 支援的離線作業。

REAgentC 語法

cmd	 複製
<code>reagentc.exe <command> <arguments></code>	

/setreimage

設定 Windows RE 開機映射的位置。

支援線上和離線作業。

/setreimage 語法

cmd	 複製
<pre>/setreimage /path <path_to_Windows_RE_image> [/target <path_to_offline_image>]</pre>	

/setreimage 使用方式

- /path 支援本機磁片上位置的 UNC 路徑。例如：

cmd	 複製
<pre>Reagentc /setreimage /path S:\Recovery\WindowsRE`</pre>	

- /target 當您將設定離線套用時，指定 Windows 映像的位置。例如：

cmd	 複製
<pre>Reagentc /setreimage /path T:\Recovery\WindowsRE /target W:\Windows</pre>	

/enable

啟用自訂 Windows RE 開機映射。

此 /enable 選項會在 specialize 設定階段期間自動執行。如果您未指定 Windows RE 開機映射，電腦會嘗試使用資料夾中 \Windows\System32\Recovery 的預設 Winre .wim 檔案來啟用 Windows RE。

支援線上和離線作業。

/enable 語法

cmd	 複製
<pre>/enable [/auditmode] [/osguid <bcd_guid>]</pre>	

/enable 使用量

- `/auditmode`：根據預設，當 Windows 處於 audit 模式時，此 `/enable` 選項不會執行任何動作。若要覆寫預設行為，並從 audit 模式啟用 Windows RE，請指定 `/auditmode` 選項。例如：

cmd	 複製
<pre>Reagentc /enable /auditmode</pre>	

如果您在「audit 模式」中使用 `/enable` 選項之後將映射一般化，Windows RE 會停用，直到您再次使用該 `/enable` 選項，或在特殊化設定階段執行之後。

- `/osguid {<bcd_guid>}` 可讓您從 Windows PE 啟用自訂 Windows RE 開機映射。只有在執行 `bcdboot.exe` 之後，才能使用它。<bcd_guid> 是目標 Windows 安裝的開機設定資料 (BCD) 識別碼，由 `bcdedit -enum -v` 執行所取得。

cmd	 複製
<pre>Reagentc /enable /osguid {00000000-0000-0000-0000-000000000000}</pre>	

/disable

停用任何對應到線上影像的作用中 Windows RE 映射。

僅支援線上作業。

/disable 用法

cmd	 複製
<pre>Reagentc /disable</pre>	

/boottore

指定 Windows RE 在下次系統啟動時自動啟動。

僅支援線上作業。

/boottore 使用方式

cmd	 複製
-----	--

```
Reagentc /bootore
```

/setosimage

Windows 10 或更新版本中不會使用此設定

在線上或離線映射中註冊推播按鈕重設映射的位置。復原映射必須是 Windows 映像 (.wim) 格式。

支援線上和離線作業。

/setosimage 語法

cmd

 複製

```
/setosimage /path <path_to_recovery_image> /index <image_index> [/target  
<path_to_offline_image>]
```

/setosimage 使用方式

- /index 選項會指定要從 .wim 檔案中使用之修復映射的索引編號。例如：

cmd

 複製

```
Reagentc /setosimage /path R:\RecoveryImage /index 1
```

- /target 選項會指定離線 Windows 映像的位置。例如：

cmd

 複製

```
Reagentc /setosimage /path R:\RecoveryImage /index 1 /target  
W:\Windows
```

/info

顯示線上或離線映射上 Windows RE 和任何可用修復映射的目前狀態。

支援線上和離線作業。

/info 語法

cmd	 複製
<pre>/info [/target <path_to_offline_image>]</pre>	

/info 使用方式

- /info 本身會傳回線上作業系統的狀態：

cmd	 複製
<pre>Reagentc /info</pre>	

- /target 選項會取得離線映射的設定資訊。 例如：

cmd	 複製
<pre>Reagentc /info /target W:\Windows</pre>	

/setbootshellink

註冊自訂工具的連結，該工具會出現在 Windows Advanced startup 功能表中。

支援線上和離線作業。

/setbootshellink 語法

cmd	 複製
<pre>/setbootshellink [/configfile <path_to_BootShellXML>] [/target <path_to_offline_image>]</pre>	

/setbootshellink 使用方式

- BootShellXML 檔案是 an.xml 檔案，其中包含您想要顯示在連結中的 <BootShell> 元素和 Name 和 Description 屬性。 如需詳細資訊，請參閱[自訂 Windows RE](#)：

cmd	 複製
-----	--

```
Reagentc /setbootshellink /configfile F:\BootMenu  
\AddDiagnosticsToolToBootMenu.xml
```

- /target 選項會指定離線 Windows 映像的位置。如果未使用這個引數，則會使用執行中的作業系統。例如：

```
cmd
```

[複製](#)

```
Reagentc /setbootshellink /target W:\Windows
```

相關主題

[Windows RE 疑難排解功能](#)

建議的內容

[Windows 修復環境 \(Windows RE\)](#)

Windows 修復環境 (Windows RE)

[開機 Windows 進入稽核模式或 OOB](#)

開機 Windows 進入稽核模式或 OOB

[部署 Windows RE](#)

部署 Windows RE

[Windows 安裝程式自動化概觀](#)

Windows 安裝程式自動化概觀

[自訂 Windows RE](#)

自訂 Windows RE

[新增和移除離線 Windows 映像的驅動程式](#)

新增和移除離線 Windows 映像的驅動程式

WinRE 疑難排解功能

WinRE 疑難排解功能

一鍵重設

一鍵重設

顯示較少 ^